

Import i eksport licencji

IRONCAD 201x

IRONCAD

- Licencja jedno stanowiskowa elektroniczna „przenośna”

Spis treści

1. Certyfikat licencji i jej typ	2
2. Jak importować licencję ?.....	2
3. Jak eksportować licencję ?.....	5

1. Certyfikat licencji i jej typ

- Licencja jednostanowiskowa elektroniczna „przenośna”

Program IRONCAD może być zainstalowany na kilku komputerach, a w danej chwili możliwa jest praca na jednym stanowisku. Licencja może być przenoszona pomiędzy komputerami za pomocą menadżera licencji. Licencja jest bezterminowa i obsługuje zakupioną wersję programu IRONCAD.

- Certyfikat licencji

Certyfikat dostarczany jest drogą elektroniczną po przez e-mail producenta „orders@ironcad.com”. Może być również przesłany przez lokalnego dystrybutora.

2. Jak importować licencję ?

W celu importu licencji należy wykonać następujące działania:


1. Upewnić się, że mamy dostęp do połączenia internetowego
2. Uruchomić menadżer zarządzania licencją:
Start -> Wszystkie programy -> IRONCAD -> 201x -> License Management Tool
3. Zaznaczyć opcję **Activate a Software License**, a następnie kliknąć **Next**.




4. W poniższym oknie dialogowym należy wpisać bądź skopiować **Serial Number** oraz **Codeword**. Dane znajdują się w pliku, wysłanym przy sprzedaży programu. Zaznaczoną opcję Internet należy pozostawić bez zmian.

5. W kolejnym kroku również **Dalej**.

6. Pojawi się komunikat o sukcesie importu. Należy kliknąć **Zakończ**.



7. Licencja powinna stać się aktywna i pojawić się na liście licencji. Należy zakończyć import klikając **Close**.



3. Jak eksportować licencję ?

W celu eksportu licencji na komputerze, na którym jest obecnie aktywna, należy postępować według poniższej instrukcji:


1. Upewnić się, że mamy dostęp do połączenia internetowego
2. Uruchomić menadżer zarządzania licencją:

*Start -> Wszystkie programy -> IRONCAD -> 201x -> **License Management Tool***


3. Zaznaczyć opcję **Remove Licenses**, a następnie kliknąć **Next**.




4. W oknie dialogowym kliknąć **Tak**.



5. Następnie należy wprowadzić nazwę pliku i kliknąć **Zapisz**.



6. W kolejnym etapie należy zaznaczyć **Tak** (niezbędne jest połączenie z Internetem).



7. W oknie dialogowym zaznaczamy **OK** - licencja została wyeksportowana pomyślnie.

